


Logiciel GEOCLIP

Présentation de la fenêtre d'affichage



La fenêtre d'affichage intègre obligatoirement la cartographie. Cliquer sur le bouton **Texte** ou **Données** pour afficher ou enlever l'information correspondante. Les données peuvent apparaître sous forme de tableau et/ou de graphiques.



Sur la carte, l'onglet **Voir** permet de choisir les couches qui apparaîtront sur le fond cartographique (éléments repères, plan et photographies aériennes...).

Afficher des indicateurs (déjà présents dans le logiciel)



- des indicateurs (I)
- des données personnelles (P)
- des données TJS sur le web (T)
- une sélection géographique
- une étude

Cliquer sur **CHARGER / des indicateurs**.

Dans l'onglet **Sommaire**, choisir un **thème**, puis un **indicateur** (par un double-clic). Il est possible d'ajouter d'autres indicateurs, qui s'afficheront seuls.

Pour visualiser simultanément deux indicateurs, cliquer sur **> 2 cartes** et renouveler l'étape précédente.

Il est possible d'enregistrer :

- l'étude pour une utilisation ultérieure : cliquer sur **Obtenir / un géosignet** puis **Sauver cette étude** (format gst)
- la carte (format jpg, pdf) ou les données (format xls) : cliquer sur **Imprimer / Exporter**.

Afficher des données personnelles

Cliquer sur **CHARGER / des données personnelles**.

Choisir l'échelle d'affichage (régions, départements, communes...). Puis cliquer sur **Etape suivante**.


Cliquer sur **Fichier exemple**, et ouvrir le fichier proposé. Insérer vos données dans la colonne appropriée. Copier le bloc commençant par la colonne code. Le nom des colonnes doit être inclus dans le bloc à copier. Revenir à Géoclip et coller ce bloc.

Cliquer ensuite sur **Géocoder les données**. Si le résultat est correct, cliquer sur **Etape suivante**.

Choisir le type de représentation géographique (symboles proportionnels, typologie, dégradé de couleurs). Puis **Etape suivante**.

Cliquer sur **Charger et cartographier**.

Retoucher l'apparence de la carte



Dans la petite fenêtre affichant la légende de l'indicateur, cliquer sur **options**. Il est alors possible :

- de modifier les couleurs utilisées,
- de modifier le nombre de classes, ainsi que la valeur des intervalles,
- d'animer l'affichage (onglet Avancé et cliquer sur **>>**).

Si l'indicateur est représenté par des symboles, on peut changer la forme, la couleur, la taille du symbole, le type de remplissage, son opacité,...

